

## Windows 10でのCD-R書き込み手順


### ・CD-Rの書き込み方式

Windows 10ではDVDやCDへの書き込み方式として、次の2種類があります。


<p>USBフラッシュドライブと同じように使用する (ライブファイルシステム形式)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・フロッピーディスクやUSBフラッシュメモリの ように、データを気軽に追加したり削除したり できる形式。</li><li>・この形式で書き込まれたデータは、Windows XP より古いOSなどの他の機器では、読み取りでき ないことがある。</li><li>・何回でも追記できるので頻繁に更新するような ファイルを書き込む場合に適している。</li></ul>
<p>CD/DVDプレイヤーで使用する (マスター形式)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・互換性が高いため、作成したDVDやCD-R/RWを、 別のパソコンやCDプレイヤー、DVDプレイヤー などの他の機器でも読み取れる形式。</li><li>・すべてのファイルを一度に書き込む必要があり、 書き込み後に個々のファイルを削除することは できない。</li><li>・ライブファイルシステム形式よりも速く書き込む ことができるので、ファイルの数が多かったり、 データの容量が大きかったりする場合に適して いる。</li></ul>

※給管帳の介護給付費請求書(様式第一)や給付管理票のCSVファイルを書き込む場合は、


「マスター形式」を選択します。




1. Windows 端末に新しいCD-Rを挿入します。
2. 「ディスクの書き込み」画面が表示されたら「CD/DVD プレーヤーで使用する」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。



上記画面が表示されない場合は、エクスプローラーよりPC（コンピュータ）を開き、「DVD RW ドライブ」をダブルクリックすると、「ディスクの書き込み」画面が表示されます。



3. 「DVD RW ドライブ」の画面が開きます。書き込みたいファイル（CSVファイル）をドラッグします。



4. ディスクに書き込む準備ができたファイルが表示されるので確認し、ドライブツールの「管理」タブより「書き込みを完了する」ボタンを押下します。




※ C D 取り出しボタンを押した場合も書き込み処理が行われます。

5. 「次へ」 ボタンを押下します。



6. 書込みが開始されます。



7. 書き込み完了。

「ファイルはディスクへ正しく書き込まれました」とメッセージが表示されます。

「完了」ボタンを押下します。



8. CD取り出しボタンを押下し、CD-Rを取り出します。

9. 取り出したCD-Rを再度挿入し、ディスクに書き込まれたファイル（CSVファイル）を確認します。



以上